

THE WAY TO LEARNING

MCITP

ADMIN SERVER

KAREEM SOUMAN ☺



Kareemsoliman@live.com




[Facebook.com/kareemsolimando10](https://www.facebook.com/kareemsolimando10)

INSTALL WIN _ SRV _ 2008



STEP I

هنجيب أسطوانة الوبيندوز و نبوت منها



STEP 2


انتظر التحميل



© Microsoft Corporation


STEP 3

اختيار اللغة




STEP 4

أضغط على Install Now لبدء عملية التنصيب




STEP 5

انتظر للتحميل




STEP 6

اختار النسخة اللي هتناسب مع طبيعة العمل




STEP 7

اختار Accept و كمل تنصيب الويندوز




STEP 8

أختار و كمل تنصيب الوندو Advanced




STEP 9

لو عندك الهايد متقسم اختار البارتيشن اللي هتنزل عليه الـ windows لو مش موجود هتقسمه و تكمل .. بس حد بالـ VM هنا أن بشرح من فشغال على برتريشن واحد




STEP 10

بعد ما هتغف بالمؤشر على البارتشن أحذار New




STEP II

هنا يسأل عن المساحة .. طبعاً في حالة
لو أهنا هنقسم هتعمل حساب البرتشانات
الثانية بعد ما تحدد المساحة بتضغط على
Apply




STEP 12

و بعد كده بيتحول للشكل ده و بنعمله
Next و بعد كده بنضغط على




STEP 12

هستنى من حوالي ١٠ إلى ١٥ دقيقة على
ما تنتهي عملية التنصيب




STEP 13

بعد الانتهاء من التنصيب يتظاهر لنا الرسالة دي
والمقصود بيها أنك تطبّطهم بعد أول دخول ليك
على الويندوز




STEP 13

بتكتب هنا كلمة السر و تكررها تانى و لازم تكون من حروف و أرقام أو حروف ورموز




STEP 14

تم تغيير الـ Password



STEP 15

بعض الإعدادات و بعدها هينقلك على الـ Desktop



STEP 16

بعدها بیظهرلک ال Desktop بنفس الصورة دی



بكرة أنتهينا من تهيئة الجهاز بـ Win_Server_2008

الخطوات اللي حابه كل واحدة بتشرح نفسها


واللى هنبدأ بيها دلوقتى أن أحنا نحوال الجهاز إلى **Active Directory** و نفعل الـ **Domain Control**

اولاً

Domain Control


STEP 1

هندأ بتغير الـ IP,SM,DG,DNS ونعمل نفس
خطوات الصور




STEP 2

ندخل على مدخلات الشبكة




STEP 3

و بعد كده نفتح Local area connection




STEP 4

و بعد كده نفتح Properties




STEP 5

و بعد كده نقف على TCP/IPv4 و كلك على Properties




STEP 6

و هنا نعمل على Select على الأرقام
علشان أدخل أنا الأرقام




STEP 6

و يتم إدخال الأرقام بنفس الشكل اللي في الصورة




STEP 6

بعد كده بخرج من كل النوافذ المفتوحة لحد ما ارجع
Desktop




STEP 7

و نوصل لمرحلة تسمية الدومين و الكمبيوتر . نعمل
ری الصورة




STEP 8

نختار Change Setting




STEP 9

نختار Change




STEP 9

نكتب أسم الكمبيوتر و بعد كده




STEP 10

بعد كده أسم الدومين اللي الشبكة هتشتغل عليه




STEP II

بعد Ok يرجع للشاشة اللي كانت قبلها و ينلاحظ التغيير ده و بعد كده Ok تانى



STEP 12

لازم نعمل ريستايرت .. أضغط أول



بعد الجهاز ما يعمل ريستاارت يبقى باقى بعض
الخطوات و بعده يبقى تمت ترقية الجهاز أنه يكون
و ده الصور اللي حاليه هتشرحة **Domain Control**


بيان

Active Directory

STEP 1


نعمل زي الصورة

Start >> Run >> (dcromo) >> OK




STEP 2

يبدأ الويندوز يهيئها على شان تنزل على الجهاز




STEP 3

هـيـظـهـرـ لـيـا الـوـيـزـرـ دـه نـصـغـطـ عـلـىـ Next




STEP 3

Next




STEP 4

نحوه Create a new domain




STEP 5

نختار أسم ال Domain و نكتبه في ال FQDN




STEP 6

يتحقق الأسم المستخدم من قبل ولا لا




STEP 7

بنختار الـ FFL على Win 2000




STEP 8

بنختار الـ DFL على Win 2000




STEP 9

Next




STEP 10

Yes




STEP II

Next




STEP 12

ده الـ **نـسـانـهـا** أو **فـعـدـانـهـا** **الـ A~d~m~i~n~i~s~t~r~a~t~o~r~ A~c~c~o~u~n~t** و ده بيكون فى حالة **تـعـادـهـ** **P~a~s~s~w~o~r~d~**




STEP 13

ده ملخص لكل الاختيارات اللي عملناها في الخطوات اللي فاتت ويفضل نحتفظ بنسخة منه من Active directory علشان لو هنعمل EXPORT جديد




STEP 14

نختار المكان و بعد كده Save




STEP 15

Next




STEP 16

هستطر شوية على ما ينزل إعدادت
الـ Active Directory على الجهاز




STEP 17

Finish



STEP 18

Restart ;)




بعد كده فى ٤ خطوات علشان تأكد أن
اللـى فـى سـطـات دـه مـطـبـعـوطـ :

- ١- أسم الكمبيوتر وتر يلحق بالدومين .
- ٢- وجود قاعدة بيانات المستخدمين على الشبكة .
- ٣- وجود قاعدة بيانات السيرفر على الـ C:\ .
- ٤- وجود أدوات الـ Active Directory .


STEP 1

١- أسم الكمبيوتر و بعديه أسم الدومين




STEP 2

٢- وجود قاعدة بيانات المستخدمين على الشبكة




STEP 3

بعدها بيفتح الفولدر ده من الشبكة



STEP 4

٣- التأكد من وجود قاعدة بيانات السيرفر على C:\



STEP 5

٤- وجود أدوات الـ Active Directory

